

Предлоги и Обстоятельства места



- Предлоги в турецком языке являются производной **обстоятельства места** и образуются с помощью **местного** и **родительного** падежей.
- В чистом виде местный падеж работает тогда, когда предмет находится в логичном для себя месте. Мы говорим
- «Kıtar masa**da**» и понимаем, что книга на столе. Говорим «Elbise dolap**ta**» – значит, платье в шкафу.
- «Anahtar çanta**da**» - значит, ключи в сумке.

- Но что нам делать в той ситуации, когда предмет лежит в не самом логичном для него месте? Что если книга упала под стол, платье кто-то закинул на шкаф, а ключи лежат не в сумке, а за ней? Вот тут то нам и придут на помощь **предлоги**.
- Важную роль в построении предлогов в турецком играют стороны и поверхности того или иного предмета. Возьмем для примера слово «**машина**». Если мы на неё посмотрим то увидим, что у машины есть – **передняя часть, задняя, боковые стороны, крыша, нижняя часть, внутренняя часть** и так далее.

- Все перечисленные стороны принадлежат собственно машине, так как являются её неотделимыми частями.
- Такие поверхности и области пространства есть и у стола и у шкафа и у дома и у космического корабля.
- Давайте познакомимся с названиями этих сторон:
- **Üst** – **верх** (пространство самого предмета)
- **Üzer** – **верх** (пространство над предметом)
- **Alt** – **низ** (нижняя часть)
- **Ön** – **перед** (передняя часть)
- **Arka** – **зад** (задняя часть)
- **Yan** – **бок** (боковая часть)
- **İç** – **нутро** (внутренняя часть)
- **Ara** – **промежуток** в пространстве между двумя предметами

- Выше перечисленные слова и есть **обстоятельства места** – они могут использоваться как самостоятельные слова, к ним можно прибавлять любые падежи и задействовать их с различными конструкциями.
- В данный момент речь идет о предлогах. Итак мы для примера выбрали машину. Попробуем связать эти служебные слова с ней. Раз машина обладает всеми перечисленными поверхностями – значит она их владелец, а значит ставим её по общему правилу обладания **в родительном падеже**. Стороны машине принадлежат, значит по правилу **двустороннего изафета** прибавляем к ним показатель **3 л.ед.ч.**

- **arabanın üstü** – верхняя часть машины
- **arabanın üzeri** – верхняя часть над машиной
- **arabanın altı** – низ машины
- **arabanın önü** – передняя часть машины
- **arabanın arkası** – задняя часть машины
- **arabanın yanı** – боковая часть машины
- **arabanın içi** – внутренняя часть машины
- **arabaların arası** – пространство между машинами
- В последнем примере указано множественное число так как обстоятельство места «между» может быть минимум между двумя предметами.

- Теперь осталось совершить последнее, но очень важное действие. Предлоги отвечают на вопрос – «**где?**» – а значит, нам необходим и **местный падеж**.
Конструкция закончилась на показатель **3 л.ед.ч.** а это значит, что по правилу перед падежом необходимо поставить промежуточную букву «**n**».

- arabanın üstünde – на машине
- arabanın üzerinde – над машиной
- arabanın altında – под машиной
- arabanın önünde – перед машиной
- arabanın arkasında – за машиной
- arabanın yanında – рядом с машиной, у машины
- arabanın içinde – в машине
- arabaların arasında – между машинами
- Вот собственно и все, что нам нужно знать о предлогах.

- Однако, мы должны понимать, что к такой конструкции с родительным падежом мы можем присоединять не только местный падеж, но и другие. Соответственно и содержание сказанного будет меняться. Вот у нас была связка «**arabanın altı**» - нижняя часть машины. Добавим местный падеж и получим предлог «**под**»
- Arabanın altında – под машиной (**местный**)
- А теперь добавим вместо местного, другие.
- Arabanın altına – под машину (**дательный**)
- Arabanın altından - из под машины (**исходный**)
- Arabanın altını – нижнюю часть машины (**винительный**)
- Если сторону не уточнять, и сказать arabada, arabaya, arabadan, arabayı, то получим в машине, в машину, из машины, машину.

Употребление обстоятельства места

- Как уже говорилось, обстоятельства места могут использоваться самостоятельно, а не только, как зависимую часть предмета. Их гораздо больше, чем классических сторон предмета. Есть помимо уже перечисленных еще:
- **sağ** – правая сторона (право)
- **sol** – левая сторона (лево)
- **dış** – наружная, внешняя часть
- **orta** – середина (средняя часть пространства)
- **karşı** – противоположная сторона
- **köşe** – угол, угловая часть
- **kenar** – край, краевая сторона

- Ко всем обстоятельствам места можно добавлять, любые падежи.
- К слову «ön» - «перед» прибавим дательный падеж, и получим «öne» - в перед. Задействуем его в предложении «Öne geç!» «Пройди вперед!»
- Прибавим к слову «orta» - «середина» местный падеж и получим «ortada» - по середине.
- К слову «iç» - внутренняя часть прибавим исходный падеж и получим «içten» - изнутри. А по-турецки еще будет обозначать – откровенно, от души. «Ben bunu içten yaptım» - я сделал это от души (по велению сердца)