

- ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
- ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАШКИРСКИЙ
- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА
ЗДРОВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра патофизиологии

Лекция 15

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ОРГАННО- ТКАНЕВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

2012 г.

Расстройства кровообращения делят на 3 группы:

- нарушения
кровенаполнения
- нарушение проницаемости
стенки сосудов
- нарушения течения и
состояния крови

Нарушения кровенаполнения

1. артериальное
полнокровие
2. венозное
полнокровие
3. малокровие

Нарушение проницаемости стенки сосудов

1. кровотечение
2. кровоизлияние
3. плазморрагии

Нарушения течения и состояния крови


1. стаз
2. тромбоз
3. эмболия

Артериальное полнокровие

- **Гиперемия - увеличение кровенаполнения участка ткани.**
- **Артериальная гиперемия - типовой патологический процесс, характеризующийся увеличением кровенаполнения участка ткани вследствие увеличения притока артериальной крови при бои шом или меш шом**

Артериальное полнокровие

- **Общее артериальное полнокровие.** Возникает при увеличении объема циркулирующей крови.



Вид больного с эритроцитозом

Местное артериальное полнокровие.

Возникает при:

- 1) нарушении иннервации
(ангионевротическая гиперемия)
- 2) в связи с затруднением кровотока по магистальному артериальному стволу
(коллатеральная гиперемия)
- 3) после устранения фактора (опухоль, лигатура, жидкость), сдавливающего артерию
(гиперемия после ишемии)
- 4) в связи с уменьшением барометрического давления
(вакатная гиперемия)
- 5) при воспалении (воспалительная гиперемия)
- 6) при наличии артериовенозного шунта.

Признаки артериальной гиперемии

1. **Расширение артериальных сосудов.**
2. **Увеличение количества функционирующих артериальных сосудов в данной области.**
3. **Ускорение кровотока в сосудах гиперемированного участка.**
4. **Уменьшение артериально – венозной разницы по кислороду.**
5. **Покраснение гиперемированного участка.**

Признаки артериальной гиперемии

6. **Появление пульсации на артериях, на которых в норме пульсация отсутствует.**
7. **Повышение местного артериального давления.**
8. **Усиление лимфообразования и ускорение лимфообращения в гиперемированном участке.**
9. **Увеличение гиперемированного участка в объеме.**
0. **Повышение температуры гиперемированного участка.**

Нормальная и
гиперемиро-
ванная
нижняя губа
(отёк Квинке)



Причины артериальной гиперемии

1. Механические (трение).



Причины артериальной гиперемии

2. Физические (тепло, уменьшение баросдавления)



Причины артериальной гиперемии

3. Химические (кислоты и щёлочи)



Причины артериальной гиперемии

4.

**Биологически
е (микробы,
их токсины).**



Причины артериальной гиперемии

5. Эмоциональные.



Типы артериальной гиперемии

- **1) нейротоническая при повышении тонуса вазодилататоров (преимущественно парасимпатических нервов);**
- **2) нейропаралитическая при снижении тонуса вазоконстрикторов (преимущественно симпатических нервных волокон);**
- **Другие виды артериальной гиперемии могут возникнуть по типу аксон-рефлекса, если рефлекторная дуга замыкается на уровне одного нейрона.**

Венозная гиперемия

- **-типовой патологический процесс, характеризующийся увеличением кровенаполнения участка ткани вследствие снижения оттока крови по венозной системе.**

Венозная гиперемия

Застой венозной крови приводит к расширению вен и капилляров, замедлению в них кровотока, к развитию гипоксии, которая является основным патогенетическим фактором, определяющим изменения в органах при венозном полнокровии.

Венозное полнокровие может быть:

1. **общим и местным**
2. **острым и
хроническим.**

Патогенетические варианты венозной гиперемии:

- 1. Обтурационная - закупорка вен тромбом, эмболом и т.д.**
- 2. Компрессионная - сдавление вен опухолью, отечной жидкостью, рубцом и т.д.**
- 3. Застойная - нарушение движения крови по венам вследствие сердечной недостаточности, недостаточности клапанного аппарата вен, снижении мышечного тонуса и т.д.**

Общее острое венозное полнокровие

- **Возникает при острой сердечной недостаточности, осложняющей крупноочаговый инфаркт миокарда, острый миокардит и пр.**
- **Вследствие гипоксии и увеличения гидростатического давления резко повышается проницаемость капилляров, в строме органов развиваются плазморрагии и отеки, стазы в капиллярах и множественные диапедезные кровоизлияния.**

Общее хроническое венозное полнокровие.

- **Возникает при хронической сердечно-сосудистой недостаточности (пороках сердца, ишемической болезни сердца, хронических миокардитах, кардиомиопатиях и пр.).**
- **Длительно поддерживая состояние тканевой гипоксии, оно приводит не только к плазморрагии, отеку, стазу и кровоизлияниям, дистрофии и некрозу, но и к атрофии и склерозу: развивается застойное уплотнение (индурация) органов и тканей.**

Общее хроническое венозное полнокровие.

**«Барабанные
пальцы» и
часовые
«стёкла»**



**Цианоз
конечностей**

Местное венозное полнокровие.

- **Возникает при затруднении оттока венозной крови от определенного органа или части тела в связи с закрытием просвета вены (тромбом или эмболом) или сдавлением ее извне (опухоль, разрастающаяся ткань).**
- **В органах при этом возникают такие же изменения, как при**

Признаки венозной гиперемии

1. **Замедление кровотока**
2. **Увеличение артериально – венозной разницы по кислороду.**
3. **Цианоз видимых тканей**
4. **Расширение вен**
5. **Маятникообразное движение крови в венах**

Признаки венозной гиперемии

6. **Приобретение венами извилистой формы**
7. **Повышение проницаемости венозных стенок**
8. **Нарушение лимфообращения**
9. **Увеличение гиперемированного участка в объёме.**

Ишемия

- - **типовой патологический процесс, характеризующийся снижением притока артериальной крови к участку ткани или органу.**

Признаки ишемии

1. Уменьшение калибра артериальных сосудов.
2. Уменьшение количества видимых артерий.
3. Побледнение ишемизированной ткани.
4. Понижение температуры ишемизированного участка.
5. Возникновение боли.
6. Уменьшение в объёме.

Ишемия голени



Патогенетические варианты ишемии:

1. **Обтурационная - закупорка артериального сосуда.**
2. **Компрессионная - сдавление артериального сосуда извне.**
3. **Ангиоспастическая - спазм артериального сосуда.**
4. **Ишемия в результате перераспределения крови.**

- **Острая ишемия – полное, внезапное прекращение притока артериальной крови к органу или ткани.**
- **Хроническая ишемия – длительное, постепенное уменьшение притока артериальной крови.**

Факторы, определяющие исход и значение местного малокровия

- Степень развития коллатералей.
- Состояние коллатеральных артерий.
- Эффективность функционирования ССС.
- Скорость возникновения преграды.
- Восприимчивость ткани к ишемии.
- Метаболический уровень ткани.

КРОВОТЕЧЕНИЕ

- **Кровотечение (haemorrhagia) – выход крови из просвета сосуда или полости сердца. Если кровь изливается в окружающую среду, то говорят о наружном кровотечении, если в полости тела организма – о внутреннем кровотечении.**

Причинами кровотечения (кровоизлияния) могут быть:

- разрыв,
- разъедание,
- повышение
проницаемости стенки
сосуда.

Кровоизлияния по макроскопической картине различают:

- **точечные – петехии и экхимозы;**
- **кровоподтек – плоскостное кровоизлияние в коже и слизистых оболочках;**
- **гематома – скопление крови в ткани с нарушением ее целостности и образованием полости;**
- **геморрагическая инфильтрация – пропитывание кровью ткани без нарушения ее целостности.**

Кровоизлияние в склеру глаза



Исход

1. Полное рассасывание крови.
2. Организация – замещение излившейся крови соединительной тканью.
3. Инкапсуляция – разрастание вокруг излившейся крови соединительной ткани с формированием капсулы.
4. Петрификация – выпадение солей Ca^{2+} в кровь.
5. Присоединение инфекции и

Тромбоз

- **патологическое проявление гемостаза, прижизненное образование в просвете сосуда конгломерата из составных частей крови и лимфы, называемого тромбом.**

Внутрисосудистый тромб

возникает при:

- 1) **нарушении
деятельности систем
свертывания крови;**
- 2) **повреждении
сосудистой стенки;**
- 3) **нарушении
реологических
параметров крови.**

Предрасполагающими к тромбозу

факторами могут быть:

- 1) **возраст,**
- 2) **пол,**
- 3) **климат,**
- 4) **гиподинамия,**
- 5) **травма,**
- 6) **оперативное
вмешательство.**


Механизмы тромбообразования:

1. **Свертывание крови – коагуляция**
2. **Склеивание тромбоцитов – агрегация**
3. **Склеивание эритроцитов – агглютинация**
4. **Осаждение белков плазмы – преципитация**

В зависимости от строения и внешнего вида различают:

- **белый тромб;**
- **красный тромб;**
- **смешанный тромб;**
- **гиалиновый тромб.**

Смешанный тромб (ТЭЛА)



По отношению к просвету сосуда различают:

- пристеночный тромб (большая часть просвета свободна);
- обтурирующий или закупоривающий тромб (просвет сосуда практически полностью закрыт);
- флотирующий тромб (тромб свободно «плавает» в просвете сосуда).

Флотирующий тромб



Исход тромбоза

- 1) гноевидное асептическое расплавление под действием ферментов (протеиназ плазмы крови),
- 2) организация тромба,
- 3) гноевидное септическое расплавление тромба при попадании микробных агентов с возможной генерализацией процесса (сепсис).

Осложнение тромбоза

1. превращение тромба в эмбол при его отрыве от сосудистой стенки (тромбоэмболия).

СИНДРОМ ДИССЕМНИРОВАННОГО ВНУТРИСОСУДИСТОГО СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ

- Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания характеризуется распространенным образованием маленьких тромбов (фибриновых, эритроцитарных, гиалиновых) в микроциркуляторном русле всего организма в сочетании с несвертываемостью крови, приводящей к множественным массивным кровоизлияниям.

ПРИЧИНЫ

| | | | |
|--|---|---|--|
| Попадание в кровотоки тромбопластических веществ Эмболия амниотической жидкостью Змеиный яд Промиелоцитарная лейкемия Некроз клеток | Массивный некроз тканей Шок Акушерская патология (например, отслойка плаценты, смерть плода) Острый некроз печени Ожоги Злокачественные опухоли | Иммунные комплексы Злокачественные опухоли Инфекции Васкулиты | Прямое поражение эндотелия Эндотоксический шок Вирусные инфекции Риккетсиозные инфекции Другие инфекции |
|--|---|---|--|

МЕХАНИЗМЫ

Активация системы свертывания крови

Повреждение эндотелия

Распространенный тромбоз в сосудах микроциркуляторного русла

Активация фибринолитической системы

РЕЗУЛЬТАТЫ

Множественная окклюзия мелких сосудов

Израсходование факторов свертывания крови

Лизис тромбов и ингибирование тромбоза

Ишемия тканей

Повышенная кровоточивость

СТАДИИ ДВС - СИНДРОМА

1. Коагуляционная – резкая активация процессов свёртывания крови.
2. Коагулопатия потребления – из-за истощения запасов фибриногена и факторов свёртывания крови начинается массивное кровотечение.
3. Фибринолиз.

Значение

– развивается острая полиорганная недостаточность, которая служит причиной смерти больных.

Прогноз

определяется своевременностью диагностики и начала лечения, которое включает в себя введение гепарина для ингибирования формирования тромбов и введение тромбоцитов и плазмы для восстановления израсходованных факторов свертывания крови.

Эмболия

- патологический процесс, который характеризуется циркуляцией в сосудах малого и большого круга кровообращения инородных тел, не смешивающихся с кровью.

Эмболия может быть:

1. **антеградной (эмбол из вен попадает в правый желудочек и в легочный ствол),**
2. **парадоксальной, когда эмбол попадает в большой круг кровообращения через дефект в межжелудочковой перегородке либо через сохранившееся овальное отверстие.**
3. **Ретроградная эмболия возникает при попадании эмбола из полых вен в вены печени при повышении внутригрудного давления.**

Виды эмболий:

1. **Венозная тромбоэмболия -** источником чаще являются бедренная вена и вены малого таза, вены голени. 25-50% всех венозных тромбозов ведет к эмболии, из которых 5-10% заканчиваются смертью.
2. **Артериальная тромбоэмболия -** источником служат тромбы левого сердца, аорты и редко легочных вен.
3. **Воздушная эмболия -** возникает в результате попадания воздуха в венозную систему при ранении вен.
4. **С воздушной эмболией сходна газовая эмболия, возникающая в**

Виды эмболий:

5. **Жировая эмболия** - возникает при травме костей, сопровождающейся размозжением жира и превращением его в эмульсию.
6. **Тканевая эмболия** - наблюдается у плода при разрушении тканей во время родов, при эмболии околоплодными водами, клетками опухоли.
7. **Эмболия инородными телами** - при огнестрельных ранениях осколки, пули могут закрывать просветы крупных вен и быть источником ретроградны эмболий.


Тромбоэмболия легочной артерии

- **Источником обычно являются тромбы вен нижних конечностей, вен клетчатки малого таза, а также тромбы правых отделов сердца.**
- **Одна из наиболее частых причин внезапной смерти у больных в послеоперационном периоде и больных с сердечной недостаточностью.**

Тромбоэмболия легочной артерии

- В генезе смерти при ТЭЛА имеют значение как закрытие просвета сосуда с развитием острой правожелудочковой недостаточности, так и пульмонокоронарный рефлекс: спазм бронхиального дерева, ветвей легочной артерии и венечных артерии сердца.
- При тромбоэмболии мелких ветвей легочной артерии обычно развивается *геморрагический инфаркт легкого.*

Тромб в сосуде лёгкого



Стаз

- прекращение
кровотока или
лимфотока по
капиллярам.

Патогенетические варианты стаза.

- 1. Ишемический - связан с прекращением притока артериальной крови (лимфоток также уменьшается).**
- 2. Венозный - при выравнивании гидростатического давления в артериолах и венулах (лимфоток возрастает).**
- 3. Истинный - при нарушении свойств стенки капилляра и (или) нарушении реологических свойств крови или лимфы.**

Причины

– дисциркуляторные нарушения, связанные с инфекциями, интоксикациями, венозным полнокровием, шоком.

- **Стаз крови характеризуется остановкой крови в капиллярах и венулах с расширением просвета и склеиванием эритроцитов в гомогенные столбики – это отличает стаз от венозной гиперемии.**
- **Гемолиз и свертывание крови при этом не наступают.**

- Большое значение имеет *сладж-феномен*, для которого характерно прилипание друг к другу эритроцитов, лейкоцитов или тромбоцитов и нарастание вязкости плазмы, что приводит к затруднению перфузии крови через сосуды микроциркуляторного русла.
- Наибольшую опасность представляет стаз в капиллярах мозга: капилляры и венулы резко расширяются, переполняются склеившимися в виде монетных столбиков эритроцитами, в

Исход.

- **Стаз – явление обратимое. Стаз сопровождается дистрофическими изменениями в органах, где он наблюдается. Необратимый стаз ведет к некрозу.**

БЛАГОДАРИЮ ЗА ВСЕМ