ДИНАМИКА ТОЧКИ

ЛЕКЦИЯ 3:

ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ КОЛЕБАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ

1. ПРИМЕРЫ КОЛЕБАНИЙ

Жесткость пружины

$$F = -cx$$



$$\boxed{m\ddot{x} + cx = 0}$$

2. ПРИМЕРЫ КОЛЕБАНИЙ



$$F = mg\sin\alpha \approx mg\frac{x}{R}$$

$$m\ddot{x} = -F = -\frac{mg}{R}x$$

$$\boxed{m\ddot{x} + cx = 0} \qquad c = mg/R$$

3. ПРИМЕРЫ КОЛЕБАНИЙ

$$N_A = \frac{l-x}{2l}Q \qquad N_B = \frac{l+x}{2l}Q$$



$$N_A + N_B = 0$$

$$lN_A - lN_B = -Qx$$

$$F_A = fN_A$$

$$F_B = fN_B$$

$$m\ddot{x} = F_A - F_B = -\frac{fmg}{l}x$$

$$\boxed{m\ddot{x} + cx = 0} \qquad c = \frac{fmg}{l}$$

4. ПРИМЕРЫ КОЛЕБАНИЙ



$$F_B = Sp_B = S\frac{p_0V_0}{V_B} = \frac{Sp_0l}{l-x} \qquad F_A = \frac{Sp_0l}{l+x}$$

$$m\ddot{x} = F_A - F_B = -\frac{2Sp_0l}{l^2-x^2}x \approx -\frac{2Sp_0}{l}x$$

$$\boxed{m\ddot{x} + cx = 0} \qquad c = \frac{2Sp_0}{l}$$

5. ЛИНЕЙНЫЕ КОЛЕБАНИЯ

Действующие силы	Дифференциальное уравнение	Наименование вида колебаний
Восстанавливающая сила $F(x)$ $F(x) = -cx$	$m\ddot{x} + cx = 0$	Свободные колебания
Восстанавливающая сила $F(x)$ +сила сопротивления $R(\dot{x})$ $F(x) = -cx \qquad R(\dot{x}) = -b\dot{x}$	$m\ddot{x} + b\dot{x} + cx = 0$	Свободные колебания с вязким трением
Восстанавливающая сила $F(x)$ +возмущающая сила $Q(t)$ $F(x) = -cx \qquad Q = Q(t)$	$m\ddot{x} + cx = Q(t)$	Вынужденные колебания
Восстанавливающая сила $F(x)$ +сила сопротивления $R(\dot{x})$ +возмущающая сила $Q(t)$ $F(x) = -cx \quad R(\dot{x}) = -b\dot{x} \quad Q = Q(t)$	$m\ddot{x} + b\dot{x} + cx = Q(t)$	Вынужденные колебания с вязким трением

6. СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ

$$k^2 = c/m \qquad \boxed{\ddot{x} + k^2 x = 0}$$

$$x = e^{\alpha x} \quad \Rightarrow \quad \alpha^2 + k^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha_{\pm} = \pm ik \quad \Rightarrow \quad x = e^{\pm ikt} = \cos t + i \sin t$$

$$\boxed{x = C_1 \cos kt + C_2 \sin kt}$$

$$C_1 = a \sin \varepsilon$$
$$C_2 = a \cos \varepsilon$$

$$\boxed{x = \underbrace{a}_{\text{амплитуда}} \sin\left(\overbrace{\underbrace{kt}_{\text{частота}} + \underbrace{\varepsilon}_{\text{начальная фаза}}}^{\text{фаза}}\right)}$$

Частота колебаний определяет число колебаний, совершаемых точкой за 2π секунд. Частота колебаний k не зависит от начальных условий и определяется только параметрами системы (величинами c и m). По этому признаку частоту свободных колебаний называют также **собственной частотой**.

Наименьший промежуток времени, по истечении которого движение точки полностью повторяется, называется **периодом колебаний (T)**.



$$T = \frac{2\pi}{k} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{c}}$$

7. СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ С ВЯЗКИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ

$$\boxed{m\ddot{x} + b\dot{x} + cx = 0}$$

$$k^2 = c/m, \quad 2h = b/m \qquad \ddot{x} + 2h\dot{x} + k^2 x = 0$$

$$\alpha^2 + 2h\alpha + k^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha_\pm = -h \pm \sqrt{h^2 - k^2}$$

$$x = C_+ e^{\alpha_+ t} + C_- e^{\alpha_- t}$$

Малое сопротивление $h < k$

$\alpha_\pm$ - комплексно сопряженные

Большое сопротивление $h > k$

$\alpha_\pm$ - вещественные



8. МАЛОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

$$h < k \qquad k^* = \sqrt{k^2 - h^2}$$

$$\boxed{x = e^{-ht}\left(C_1 \cos k^* t + C_2 \sin k^* t\right)} \qquad \begin{aligned} C_1 &= a \sin \varepsilon \\ C_2 &= a \cos \varepsilon \end{aligned} \qquad \boxed{x = a e^{-ht} \sin\left(k^* t + \varepsilon\right)}$$

1) Движение является затухающим $x \to 0 \left(t \to \infty\right)$
2) Носит колебательный х-р: приближаясь к состоянию равновесия, система проходит через это состояние бесконечное число раз в моменты $t_n = \left(n\pi - \varepsilon\right)/k^*$
3) Движение непериодично, но максимальные отклонения точки от точки равновесия хотя и уменьшаются со временем, но разнесены друг от друга на один и тот же промежуток времени $T^* = 2\pi / k^*$ период затухающих колебаний



4) Период затухающих колебаний больше чем у незатухающих

$$T^* = \frac{2\pi}{k^*} = \frac{2\pi}{\sqrt{k^2 - h^2}} > \frac{2\pi}{k}$$

9. МАЛОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

$$\dot{x} = 0$$

$$\Rightarrow -hae^{-ht}\sin\left(k^*t+\varepsilon\right)+ak^*e^{-ht}\cos\left(k^*t+\varepsilon\right)=0$$

$$\Rightarrow \quad \mathrm{tg}\left(k^*t+\varepsilon\right)=k^*/h$$



$$a_k = ae^{-ht_k'}\sin\left(k^*t_k'+\varepsilon\right)=ae^{-ht_k'}\sin\left(k^*t_1'+\varepsilon\right)$$

Амплитуды затухающих к-й

$$\eta = \frac{a_k}{a_{k-1}} = e^{-hT^*}$$ Геометрическая прогрессия

Декремент колебаний

$$\left|\ln\eta\right| = hT^*$$

Логарифмический декремент колебаний



10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СИТУАЦИЯ

$$k = h \quad \Rightarrow \quad \alpha_{\pm} = -h \quad \Rightarrow \quad x = e^{-ht}\left(C_1 + C_2 t\right)$$

$$x(0) = x_0,\ \dot{x}(0) = \dot{x}_0 \quad \Rightarrow \quad x = e^{-ht}\left(x_0 + \left(\dot{x}_0 + hx_0\right)t\right)$$

Движение является затухающим и апериодичным

$$\dot{x} = 0 \quad \Rightarrow \quad -h\left(\cancel{x_0} + \left(\dot{x}_0 + hx_0\right)t\right) + \dot{x}_0 + \cancel{hx_0} = 0 \quad \Rightarrow \quad t_0 = \frac{\dot{x}_0}{h\left(\dot{x}_0 + hx_0\right)}$$

$$x = 0 \quad \Rightarrow \quad t_1 = -\frac{x_0}{\dot{x}_0 + hx_0}$$

$$x_0 > 0$$

$$\dot{x}_0 > 0 \quad \Rightarrow \quad t_0 > 0,\ t_1 < 0 \qquad \text{(A)}$$

$$-hx_0 < \dot{x}_0 < 0 \quad \Rightarrow \quad t_0 < 0,\ t_1 < 0 \qquad \text{(B)}$$

$$\dot{x}_0 < -hx_0 \quad \Rightarrow \quad t_0 > 0,\ t_1 > 0 \qquad \text{(C)}$$



11. БОЛЬШОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

$$h > k \quad \Rightarrow \quad \alpha_{\pm} = -h \pm \sqrt{h^2 - k^2} \quad \Rightarrow \quad x = C_+ e^{-\alpha_+ t} + C_- e^{-\alpha_- t}$$

$$x(0) = x_0, \dot{x}(0) = \dot{x}_0 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{\alpha_- x_0 - \dot{x}_0}{\alpha_- - \alpha_+} e^{\alpha_+ t} + \frac{\alpha_+ x_0 - \dot{x}_0}{\alpha_+ - \alpha_-} e^{\alpha_- t}$$

Движение является затухающим и апериодичным

$$x_0 > 0$$

$$\dot{x}_0 > 0 \quad \Rightarrow \quad t_0 > 0, t_1 < 0 \quad \text{(A)}$$

$$\alpha_- x_0 < \dot{x}_0 < 0 \quad \Rightarrow \quad t_0 < 0, t_1 < 0 \quad \text{(B)}$$

$$\dot{x}_0 < \alpha_- x_0 \quad \Rightarrow \quad t_0 > 0, t_1 > 0 \quad \text{(C)}$$



12. ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ

$$\boxed{\ddot{x} + k^2 x = H \sin\left(pt + \delta\right)} \leftarrow$$

Гармоническая вынуждающая сила

Общее решение = общее решение однородного у-я + частное решение неоднородного у-я

$$x_1 = a \sin\left(kt + \varepsilon\right) \qquad x_2 = A_0 \sin\left(pt + \delta\right)$$

$$A_0 p^2 \sin\left(pt + \delta\right) + A_0 k^2 \sin\left(pt + \delta\right) = H \sin\left(pt + \delta\right) \quad \Rightarrow \quad A_0 = \frac{H}{k^2 - p^2}$$

$$\boxed{x = a \sin\left(kt + \varepsilon\right) + \frac{H}{k^2 - p^2} \sin\left(pt + \delta\right)}$$

Движение = свободные колебания + вынужденные колебания

13. ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ

$$\boxed{x = a\sin\left(kt+\varepsilon\right)+\frac{H}{k^2-p^2}\sin\left(pt+\delta\right)}$$

$$A=\frac{H}{\left|k^2-p^2\right|}$$ Амплитуда вынужденных колебаний

$x_{\text{ст}}$ Величина статического отклонения точки от положения равновесия при действии, равной максимальному значению возмущающей силы

$$\cancel{\ddot{x}}+k^2x=H \quad\Rightarrow\quad x_{\text{ст}}=Hk^{-2}$$

Коэффициент динамичности $\mu=\dfrac{A}{x_{\text{ст}}}=\dfrac{A}{H/k^2}=\dfrac{1}{\left|1-p^2/k^2\right|}$



показывает во сколько раз амплитуда колебаний превосходит статическое отклонение

14. ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ

$$x(0) = x_0, \dot{x}(0) = \dot{x}_0$$

$$x = C_1 \cos kt + C_2 \sin kt + \frac{H}{k^2 - p^2} \sin(pt + \delta) \qquad x(0) = C_1 + \frac{H}{k^2 - p^2} \sin\delta$$

$$\dot{x} = -C_1 k \sin kt + C_2 k \cos kt + \frac{Hp}{k^2 - p^2} \cos(pt + \delta) \qquad \dot{x}(0) = C_2 k + \frac{Hp}{k^2 - p^2} \cos\delta$$

$$C_1 = x_0 - \frac{H}{k^2 - p^2} \sin\delta \qquad C_2 = \frac{\dot{x}_0}{k} - \frac{p}{k} \frac{H}{k^2 - p^2} \cos\delta$$

$$x = \underbrace{x_0 \cos kt + \frac{\dot{x}_0}{k} \sin kt}_{\text{свободные колебания, вызванные начальными условиями}} \underbrace{- \frac{H}{k^2 - p^2}\left(\sin\delta \cos kt + \frac{p}{k} \cos\delta \sin kt\right)}_{\text{свободные колебания, вызванные вынуждающей силой}} \underbrace{+ \frac{H}{k^2 - p^2} \sin(pt + \delta)}_{\text{чисто вынужденные колебания}}$$



15. БИЕНИЯ

$$x_0 = \dot{x}_0 = 0$$

$$x = -\frac{H}{k^2 - p^2}\left(\sin\delta\cos kt + \frac{p}{k}\cos\delta\sin kt\right) + \frac{H}{k^2 - p^2}\sin\left(pt + \delta\right)$$

$$p \approx k \quad \Rightarrow \quad x \approx \frac{H}{k^2 - p^2}\left(\sin(pt + \delta) - \sin(kt + \delta)\right)$$

$$x \approx \frac{2H}{k^2 - p^2}\sin\left(\frac{p - k}{2}t\right)\cos\left(pt + \delta\right)$$

$$p \to k \quad x \to \frac{H}{2k}t\cos\left(kt + \delta\right)$$

При p=k амплитуда неограниченно растет со временем. Это явление называется **резонансом**



Биение

16. РЕЗОНАНС

$$\boxed{\ddot{x} + k^2 x = H \sin(kt + \delta)}$$

Общее решение = общее решение однородного у-я + частное решение неоднородного у-я

$$x_1 = a \sin(kt + \varepsilon) \qquad x_2 = At \sin(kt + \gamma)$$

$$\dot{x}_2 = A \sin(kt + \gamma) + Akt \cos(kt + \gamma) \qquad \ddot{x}_2 = 2Ak \cos(kt + \gamma) - Ak^2 t \sin(kt + \gamma)$$

$$2Ak \cos(kt + \gamma) = H \sin(kt + \delta)$$

$$A = \frac{H}{2k}, \gamma = \delta - \frac{\pi}{2}$$

$$\boxed{x = a \sin(kt + \varepsilon) - \frac{Ht}{2k} \cos(kt + \delta)}$$



Резонанс

17. ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ С ВЯЗКИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ

$$\boxed{\ddot{x} + 2h\dot{x} + k^2 x = H\sin(pt+\delta)}$$

Общее решение = общее решение однородного у-я + частное решение неоднородного у-я

$$k^* = \sqrt{k^2 - h^2}$$

$$x_1 = ae^{-ht}\sin(k^* t + \varepsilon) \qquad x_2 = A\sin(pt+\gamma)$$

$$\dot{x}_2 = Ap\cos(pt+\gamma) \qquad \ddot{x}_2 = -Ap^2\sin(pt+\gamma)$$

$$A(k^2 - p^2)\sin(pt+\gamma) + 2hpA\cos(pt+\gamma) = H\sin(pt+\delta) =$$

$$= H\sin(pt+\gamma)\cos(\delta-\gamma) + H\cos(pt+\gamma)\sin(\delta-\gamma)$$

$$\begin{cases} A(k^2 - p^2) = H\cos(\delta-\gamma) \\ 2phA = H\sin(\delta-\gamma) \end{cases}$$

$$x = x_1 + A\sin(pt+\gamma)$$

Быстро затухает — Главный интерес — Основное колебание

$$\boxed{\begin{aligned} \operatorname{tg}(\delta-\gamma) &= \frac{2hp}{k^2 - p^2} \\ A &= \frac{H}{\sqrt{(k^2-p^2)^2 + 4h^2p^2}} \end{aligned}}$$

$$\mu = \frac{A}{A_{ст}} = \frac{A}{H/k^2} = \frac{1}{\sqrt{(1-z^2)^2 + 4\beta^2 z^2}}$$

$$z = \frac{p}{k} \qquad \beta = \frac{h}{k}$$

18. ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ С ВЯЗКИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ

1) Амплитуда вынужденных колебаний при z, достаточно большом и достаточно малом по сравнению с z=1, мало зависит от сопротивления среды.
2)При z, близких к z=1, влияние сопротивления на амплитуду вынужденных колебаний весьма существенно.
3) При $z \to \infty$ амплитуда вынужденных колебаний асимптотически стремится к нулю. Это значит, что при большой частоте возмущающей силы по сравнению с собственной частотой амплитуда вынужденных колебаний мала.
4) При большом сопротивлении $(\beta < 0.7)$ амплитуда вынужденных колебаний убывает с ростом z и не превосходит величины статического отклонения



Имеется максимум при $\beta < \sqrt{2}/2$

$$z_{\max} = \sqrt{1-2\beta^2} \qquad \mu_{\max} = \frac{1}{2\beta\sqrt{1-\beta^2}}$$