

1. Разметка страницы → Параметры страницы → [стрелка справа вниз]:

1) Поля: установить стандартные поля:



- верхнее: 3 см;
- левое: 3 см;
- нижнее: 3 см;
- правое: 1 см.

2) Источник бумаги: установить от края:

- до верхнего колонтитула → размер, равный половине верхнего поля (если поле – 3 см, то от края – 1,5 см);
- до нижнего колонтитула → размер на 0,5 см меньше размера нижнего поля (если поле – 3 см, то от края – 2,5 см).

1а

1



- Разметка страницы** → **Расстановка переносов** → **Авто** → галку нужно поставить.
- Файл** → **Параметры** → **Дополнительно** → **Показывать содержимое документа** → **Показывать границы текста** → галку нужно поставить.
- Файл** → **Параметры** → **Настройка ленты** → **Основные вкладки** → галку поставить:
 - Главная
 - Вставка
 - Разметка страницы
- Файл** → **Параметры** → **Экран** → **Всегда показывать эти знаки форматирования на экране** → галку поставить по образцу:
 - Знаки табуляции
 - Пробелы
 - Знаки абзацев
 - Скрытый текст
 - Мягкие переносы
 - Привязка объектов
 - Показывать все знаки форматирования

5

Экран

Правописание

Сохранение

Язык

Дополнительно

Настроить ленту

Панель быстрого доступа

Надстройки

Центр управления безопасностью

Параметры отображения страниц

Показывать поля между страницами в режиме разметки

Показывать метки выделения

Показывать всплывающие подсказки при наведении указателя

Всегда показывать эти знаки форматирования на экране

Знаки табуляции →

Пробелы ...

Знаки абзацев ¶

Скрытый текст abc

Мягкие переносы ~

Привязка объектов ↕

Показывать все знаки форматирования

4

Правописание

Сохранение

Язык

Дополнительно

Настроить ленту

Выбор команд:

Абзац...

Быстрая печать

Вернуть

Вертикальное текстовое по...

Вставить

Вставить

Настроить ленту:

Основные вкладки

Главная

Вставка

Дизайн

Разметка страниц

2

ДИЗАЙН

РАЗМЕТКА СТРАНИЦЫ

Разрывы

Отступ

Номера строк

Слева: 0 см

Справа: 0 см

Расстановка переносов

Нет

Авто

Ручная

Включение автоматической расстановки переносов

Параметры расстановки переносов...

3

Сохранение

Язык

Дополнительно

Настроить ленту

Панель быстрого доступа

Надстройки

Центр управления безопасностью

Показывать содержимое документа

Показывать фоновые цвета и рисунки

Переносить текст по границе окна


Показывать замещающие рамки

Показывать рисунки и надписи

Показывать закладки

Показывать границы текста

6. **Файл** → **Параметры** → **Правописание** → галку поставить:
- Русский: использовать ё
7. **Файл** → **Параметры** → **Правописание** → **Параметры автозамены**:
- 1) **Автозамена: Делать первые буквы предложений прописными** → галку нужно снять.
 - 2) **Автоформат при вводе: заменять при вводе "прямые" кавычки «парными»** → галку поставить.
8. **Вид** → **Линейка** → галку нужно поставить → на экране появляются масштабная горизонтальная линейка и слева вертикальная линейка.








8

6



7а



7

9. **Строка состояния** (для определения количества букв в строке) (**внизу экрана**): по ней щёлкнуть правой кнопкой мыши, поставить галку в слове:


Столбец

Здесь же, в строке состояния, указан **масштаб просмотра документа**.


10. **Главная / Разметка страницы** → **Абзац** → **Интервал междустрочный** → значение: *одинарный*;
Интервал перед: 0 пт;
Интервал после: 0 пт.

11. **Главная** → Установить заданный **вид шрифта** и его **размер** для всей работы (тот вид шрифта и размер шрифта, в котором данный документ будет оформлен согласно заданию).

11



9



10

