

- ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
- ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАШКИРСКИЙ
- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА
ЗДРОВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра патофизиологии

Лекция 15

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ОРГАННО- ТКАНЕВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

2012 г.

Расстройства кровообращения делят на 3 группы:

- нарушения
кровенаполнения
- нарушение проницаемости
стенки сосудов
- нарушения течения и
состояния крови

Нарушения кровенаполнения

1. артериальное
полнокровие
2. венозное
полнокровие
3. малокровие

Нарушение проницаемости стенки сосудов

1. кровотечение
2. кровоизлияние
3. плазморрагии

Нарушения течения и состояния крови


1. стаз
2. тромбоз
3. эмболия

Артериальное полнокровие

- **Гиперемия - увеличение кровенаполнения участка ткани.**
- **Артериальная гиперемия - типовой патологический процесс, характеризующийся увеличением кровенаполнения участка ткани вследствие увеличения притока артериальной крови при болевом или мешающем**

Артериальное полнокровие

- **Общее артериальное полнокровие.** Возникает при увеличении объема циркулирующей крови.



Вид больного с эритроцитозом

Местное артериальное полнокровие.

Возникает при:

- 1) нарушении иннервации
(ангионевротическая гиперемия)
- 2) в связи с затруднением кровотока по магистальному артериальному стволу
(коллатеральная гиперемия)
- 3) после устранения фактора (опухоль, лигатура, жидкость), сдавливающего артерию
(гиперемия после ишемии)
- 4) в связи с уменьшением барометрического давления
(вакатная гиперемия)
- 5) при воспалении (воспалительная гиперемия)
- 6) при наличии артериовенозного шунта.


Признаки артериальной гиперемии

1. **Расширение артериальных сосудов.**
2. **Увеличение количества функционирующих артериальных сосудов в данной области.**
3. **Ускорение кровотока в сосудах гиперемированного участка.**
4. **Уменьшение артериально – венозной разницы по кислороду.**
5. **Покраснение гиперемированного участка.**

Признаки артериальной гиперемии

6. **Появление пульсации на артериях, на которых в норме пульсация отсутствует.**
7. **Повышение местного артериального давления.**
8. **Усиление лимфообразования и ускорение лимфообращения в гиперемированном участке.**
9. **Увеличение гиперемированного участка в объеме.**
0. **Повышение температуры гиперемированного участка.**

Нормальная и
гиперемиро-
ванная
нижняя губа
(отёк Квинке)



Причины артериальной гиперемии

1. Механические (трение).



Причины артериальной гиперемии

2. Физические (тепло, уменьшение баросенситивности, повышение артериального давления)



Причины артериальной гиперемии

3. Химические (кислоты и щёлочи)



Причины артериальной гиперемии

4.

**Биологически
е (микробы,
их токсины).**



Причины артериальной гиперемии

5. Эмоциональные.



Типы артериальной гиперемии

- **1) нейротоническая при повышении тонуса вазодилататоров (преимущественно парасимпатических нервов);**
- **2) нейропаралитическая при снижении тонуса вазоконстрикторов (преимущественно симпатических нервных волокон);**
- **Другие виды артериальной гиперемии могут возникнуть по типу аксон-рефлекса, если рефлекторная дуга замыкается на уровне одного нейрона.**

Венозная гиперемия

- **-типовой патологический процесс, характеризующийся увеличением кровенаполнения участка ткани вследствие снижения оттока крови по венозной системе.**

Венозная гиперемия

Застой венозной крови приводит к расширению вен и капилляров, замедлению в них кровотока, к развитию гипоксии, которая является основным патогенетическим фактором, определяющим изменения в органах при венозном полнокровии.

Венозное полнокровие может быть:

1. **общим и местным**
2. **острым и
хроническим.**

Патогенетические варианты венозной гиперемии:

- 1. Обтурационная - закупорка вен тромбом, эмболом и т.д.**
- 2. Компрессионная - сдавление вен опухолью, отечной жидкостью, рубцом и т.д.**
- 3. Застойная - нарушение движения крови по венам вследствие сердечной недостаточности, недостаточности клапанного аппарата вен, снижении мышечного тонуса и т.д.**

Общее острое венозное полнокровие

- **Возникает при острой сердечной недостаточности, осложняющей крупноочаговый инфаркт миокарда, острый миокардит и пр.**
- **Вследствие гипоксии и увеличения гидростатического давления резко повышается проницаемость капилляров, в строме органов развиваются плазморрагии и отеки, стазы в капиллярах и множественные диапедезные кровоизлияния.**

Общее хроническое венозное полнокровие.

- **Возникает при хронической сердечно-сосудистой недостаточности (пороках сердца, ишемической болезни сердца, хронических миокардитах, кардиомиопатиях и пр.).**
- **Длительно поддерживая состояние тканевой гипоксии, оно приводит не только к плазморрагии, отеку, стазу и кровоизлияниям, дистрофии и некрозу, но и к атрофии и склерозу: развивается застойное уплотнение (индурация) органов и тканей.**

Общее хроническое венозное полнокровие.

**«Барабанные
пальцы» и
часовые
«стёкла»**



**Цианоз
конечностей**

Местное венозное полнокровие.

- **Возникает при затруднении оттока венозной крови от определенного органа или части тела в связи с закрытием просвета вены (тромбом или эмболом) или сдавлением ее извне (опухоль, разрастающаяся ткань).**
- **В органах при этом возникают такие же изменения, как при**

Признаки венозной гиперемии

1. **Замедление кровотока**
2. **Увеличение артериально – венозной разницы по кислороду.**
3. **Цианоз видимых тканей**
4. **Расширение вен**
5. **Маятникообразное движение крови в венах**

Признаки венозной гиперемии

6. **Приобретение венами извилистой формы**
7. **Повышение проницаемости венозных стенок**
8. **Нарушение лимфообращения**
9. **Увеличение гиперемированного участка в объёме.**

Ишемия

- - **типовой патологический процесс, характеризующийся снижением притока артериальной крови к участку ткани или органу.**

Признаки ишемии

1. Уменьшение калибра артериальных сосудов.
2. Уменьшение количества видимых артерий.
3. Побледнение ишемизированной ткани.
4. Понижение температуры ишемизированного участка.
5. Возникновение боли.
6. Уменьшение в объёме.

Ишемия голени



Патогенетические варианты ишемии:

1. Обтурационная - закупорка артериального сосуда.
2. Компрессионная - сдавление артериального сосуда извне.
3. Ангиоспастическая - спазм артериального сосуда.
4. Ишемия в результате перераспределения крови.

- **Острая ишемия – полное, внезапное прекращение притока артериальной крови к органу или ткани.**
- **Хроническая ишемия – длительное, постепенное уменьшение притока артериальной крови.**

Факторы, определяющие исход и значение местного малокровия

- Степень развития коллатералей.
- Состояние коллатеральных артерий.
- Эффективность функционирования ССС.
- Скорость возникновения преграды.
- Восприимчивость ткани к ишемии.
- Метаболический уровень ткани.

КРОВОТЕЧЕНИЕ

- **Кровотечение (haemorrhagia) – выход крови из просвета сосуда или полости сердца. Если кровь изливается в окружающую среду, то говорят о наружном кровотечении, если в полости тела организма – о внутреннем кровотечении.**

Причинами кровотечения (кровоизлияния) могут быть:

- разрыв,
- разъедание,
- повышение
проницаемости стенки
сосуда.

Кровоизлияния по макроскопической картине различают:

- **точечные – петехии и экхимозы;**
- **кровоподтек – плоскостное кровоизлияние в коже и слизистых оболочках;**
- **гематома – скопление крови в ткани с нарушением ее целостности и образованием полости;**
- **геморрагическая инфильтрация – пропитывание кровью ткани без нарушения ее целостности.**

Кровоизлияние в склеру глаза



Исход

1. Полное рассасывание крови.
2. Организация – замещение излившейся крови соединительной тканью.
3. Инкапсуляция – разрастание вокруг излившейся крови соединительной ткани с формированием капсулы.
4. Петрификация – выпадение солей Ca^{2+} в кровь.
5. Присоединение инфекции и

Тромбоз

- **патологическое проявление гемостаза, прижизненное образование в просвете сосуда конгломерата из составных частей крови и лимфы, называемого тромбом.**

Внутрисосудистый тромб

возникает при:

- 1) **нарушении деятельности систем свертывания крови;**
- 2) **повреждении сосудистой стенки;**
- 3) **нарушении реологических параметров крови.**

Предрасполагающими к тромбозу

факторами могут быть:

- 1) **возраст,**
- 2) **пол,**
- 3) **климат,**
- 4) **гиподинамия,**
- 5) **травма,**
- 6) **оперативное
вмешательство.**


Механизмы тромбообразования:

1. **Свертывание крови – коагуляция**
2. **Склеивание тромбоцитов – агрегация**
3. **Склеивание эритроцитов – агглютинация**
4. **Осаждение белков плазмы – преципитация**

В зависимости от строения и внешнего вида различают:

- **белый тромб;**
- **красный тромб;**
- **смешанный тромб;**
- **гиалиновый тромб.**

Смешанный тромб (ТЭЛА)



По отношению к просвету сосуда различают:

- пристеночный тромб (большая часть просвета свободна);
- обтурирующий или закупоривающий тромб (просвет сосуда практически полностью закрыт);
- флотирующий тромб (тромб свободно «плавает» в просвете сосуда.

Флотирующий тромб



Исход тромбоза

- 1) гноевидное асептическое расплавление под действием ферментов (протеиназ плазмы крови),
- 2) организация тромба,
- 3) гноевидное септическое расплавление тромба при попадании микробных агентов с возможной генерализацией процесса (сепсис).

Осложнение тромбоза

1. превращение тромба в эмбол при его отрыве от сосудистой стенки (тромбоэмболия).

СИНДРОМ ДИССЕМНИРОВАННОГО ВНУТРИСОСУДИСТОГО СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ

- Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания характеризуется распространенным образованием маленьких тромбов (фибриновых, эритроцитарных, гиалиновых) в микроциркуляторном русле всего организма в сочетании с несвертываемостью крови, приводящей к множественным массивным кровоизлияниям.

ПРИЧИНЫ

Попадание в кровотоки тромбoplastических веществ Эмболия амниотической жидкостью Змеиный яд Промиелоцитарная лейкемия Некроз клеток	Массивный некроз тканей Шок Акушерская патология (например, отслойка плаценты, смерть плода) Острый некроз печени Ожоги Злокачественные опухоли	Иммунные комплексы Злокачественные опухоли Инфекции Васкулиты	Прямое поражение эндотелия Эндотоксический шок Вирусные инфекции Риккетсиозные инфекции Другие инфекции
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МЕХАНИЗМЫ

Активация системы свертывания крови

Повреждение эндотелия

Распространенный тромбоз в сосудах микроциркуляторного русла

Активация фибринолитической системы

РЕЗУЛЬТАТЫ

Множественная окклюзия мелких сосудов

Израсходование факторов свертывания крови

Лизис тромбов и ингибирование тромбоза

Ишемия тканей

Повышенная кровоточивость

СТАДИИ ДВС - СИНДРОМА

1. Коагуляционная – резкая активация процессов свёртывания крови.
2. Коагулопатия потребления – из-за истощения запасов фибриногена и факторов свёртывания крови начинается массивное кровотечение.
3. Фибринолиз.

Значение

– развивается острая полиорганная недостаточность, которая служит причиной смерти больных.

Прогноз

определяется своевременностью диагностики и начала лечения, которое включает в себя введение гепарина для ингибирования формирования тромбов и введение тромбоцитов и плазмы для восстановления израсходованных факторов свертывания крови.

Эмболия

- патологический процесс, который характеризуется циркуляцией в сосудах малого и большого круга кровообращения инородных тел, не смешивающихся с кровью.

Эмболия может быть:

1. **антеградной (эмбол из вен попадает в правый желудочек и в легочный ствол),**
2. **парадоксальной, когда эмбол попадает в большой круг кровообращения через дефект в межжелудочковой перегородке либо через сохранившееся овальное отверстие.**
3. **Ретроградная эмболия возникает при попадании эмбола из полых вен в вены печени при повышении внутригрудного давления.**

Виды эмболий:

1. **Венозная тромбоэмболия -** источником чаще являются бедренная вена и вены малого таза, вены голени. 25-50% всех венозных тромбозов ведет к эмболии, из которых 5-10% заканчиваются смертью.
2. **Артериальная тромбоэмболия -** источником служат тромбы левого сердца, аорты и редко легочных вен.
3. **Воздушная эмболия -** возникает в результате попадания воздуха в венозную систему при ранении вен.
4. **С воздушной эмболией сходна газовая эмболия, возникающая в**

Виды эмболий:

5. **Жировая эмболия** - возникает при травме костей, сопровождающейся размозжением жира и превращением его в эмульсию.
6. **Тканевая эмболия** - наблюдается у плода при разрушении тканей во время родов, при эмболии околоплодными водами, клетками опухоли.
7. **Эмболия инородными телами** - при огнестрельных ранениях осколки, пули могут закрывать просветы крупных вен и быть источником ретроградны эмболий.


Тромбоэмболия легочной артерии

- **Источником обычно являются тромбы вен нижних конечностей, вен клетчатки малого таза, а также тромбы правых отделов сердца.**
- **Одна из наиболее частых причин внезапной смерти у больных в послеоперационном периоде и больных с сердечной недостаточностью.**

Тромбоэмболия легочной артерии

- В генезе смерти при ТЭЛА имеют значение как закрытие просвета сосуда с развитием острой правожелудочковой недостаточности, так и пульмонокоронарный рефлекс: спазм бронхиального дерева, ветвей легочной артерии и венечных артерии сердца.
- При тромбоэмболии мелких ветвей легочной артерии обычно развивается *геморрагический инфаркт легкого.*

Тромб в сосуде лёгкого



Стаз

- прекращение
кровотока или
лимфотока по
капиллярам.

Патогенетические варианты стаза.

- 1. Ишемический - связан с прекращением притока артериальной крови (лимфоток также уменьшается).**
- 2. Венозный - при выравнивании гидростатического давления в артериолах и венулах (лимфоток возрастает).**
- 3. Истинный - при нарушении свойств стенки капилляра и (или) нарушении реологических свойств крови или лимфы.**

Причины

– дисциркуляторные нарушения, связанные с инфекциями, интоксикациями, венозным полнокровием, шоком.

- **Стаз крови характеризуется остановкой крови в капиллярах и венулах с расширением просвета и склеиванием эритроцитов в гомогенные столбики – это отличает стаз от венозной гиперемии.**
- **Гемолиз и свертывание крови при этом не наступают.**

- Большое значение имеет *сладж-феномен*, для которого характерно прилипание друг к другу эритроцитов, лейкоцитов или тромбоцитов и нарастание вязкости плазмы, что приводит к затруднению перфузии крови через сосуды микроциркуляторного русла.
- Наибольшую опасность представляет стаз в капиллярах мозга: капилляры и венулы резко расширяются, переполняются склеившимися в виде монетных столбиков эритроцитами, в

Исход.

- **Стаз – явление обратимое. Стаз сопровождается дистрофическими изменениями в органах, где он наблюдается. Необратимый стаз ведет к некрозу.**

БЛАГОДАРИЮ ЗА ВСЕМ