

Надстройка для PowerPoint

Community
Clips



Community Clips

Интегрируется в Windows и приложения MS Office.
Позволяет записывать в видеоролики формата **wmv**:

- действия,
- нажатия клавиш,
- звуковое сопровождение
- **на всем экране;**
- **в окне приложения;**
- **в заданной области экрана.**



Производитель: Microsoft Office Labs

Требования: MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010.

Файл: CommunityClipsSetup_1813.msi.


Язык: Английский.

Ссылка на сайт: <http://www.officelabs.com/projects/communityclips/Pages/Default.aspx>

Загрузить с: <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117503&project=CommunityClips>

Установка надстройки


- Производится аналогично установке приложений (все офисные продукты должны быть закрыты).
- В Office 2007 на ленте появляется вкладка «Community Clips» с управляющими элементами.



- В области уведомлений на панели задач появляется  иконка.

Удаление надстройки

В PowerPoint 2007 щелкнуть по кнопке  Office, затем по кнопкам: «Параметры PowerPoint» – «Надстройки» и, выбрав в списке «Надстройки COM», нажать на кнопку «Перейти...»



В появившемся диалоговом окне выбрать в списке «Community Clips» и нажать кнопку «Удалить».

Удаление надстройки


Вариант 2: Запустить дистрибутив Community Clips и, при появлении такого окна, выбрать «**Remove...**»



Полноэкранная запись

Варианты:

- Нажать кнопку «Start Recording» в MS Office 2007.



- Щелкнуть по иконке  в области уведомлений на панели задач и выбрать в меню «Start Recording».



- Нажать сочетание клавиш  +  + 

Начать запись

При появлении окна «Start Recording» нажмите кнопку ОК.




Перевод текста в окне сообщения:

Community Clips начинает сеанс видеозаписи с экрана вашего компьютера в файл Windows Media с захватом звука и нажатия клавиш. Вы можете просматривать, сохранять или распространять видео, загружая на Soapbox или посылая кому-либо по электронной почте.

При завершении остановите запись, щелкнув в системном трее иконку Community Clips и выбрав в меню Stop Recording.

Не показывать больше этот диалог.

На вкладке «Community Clips» появятся кнопки для паузы и остановки записи.



Иконка в области уведомлений на панели задач начнет мигать. 


Запись в окне приложения

- Свернуть приложение в окно.
- Щелкнуть по иконке  Community Clips в области уведомлений на панели задач.
- Выбрать в меню «Start Recording Application».
- Выбрать приложение в дополнительном меню.



Запись области экрана

- Щелкнуть по иконке  Community Clips в области уведомлений
- Выбрать в меню «Start Recording Region».
- Выделить, прижав левую кнопку мыши, область на экране.




Зона записи выделяется мигающим красным прямоугольником.


Завершение записи

Варианты:

- Нажать кнопку «Stop Recording» в MS Office 2007.



- Щелкнуть по иконке  в области уведомлений на панели задач и выбрать в меню «Stop Recording».



- Нажать сочетание клавиш  +  + 

Сохранение файла видео

- По завершении записи открывается окно проигрывателя с демонстрацией видеоролика.
- Для сохранения ролика нажмите кнопку «Save».



По умолчанию файл сохраняется в папке «Мои видеозаписи».

Community Clips

Демонстрация клипа

