

# Графическое представление и первичная обработка фондовых данных.

***Временной ряд** - это последовательность упорядоченных во времени числовых показателей, характеризующих уровень*

# Классификация временных рядов:

1. По структуре - непрерывные и дискретные данные.
2. По охвату временного интервала - моментные и интервальные.
3. По форме представления уровней – ряды абсолютных, относительных и средних величин.
4. По заполняемости - выделяют полные и неполные временные ряды.

# Описательные статистические показатели.

Для представления обобщающих показателей, используются показатели центра распределения, показатели вариации, показатели скошенности (асимметрии) и показатели эксцесса.

Средние величины позволяют сделать вывод о центральном или наиболее общем значении, найденном для совокупности данных. Меры рассеяния (вариации) показывают, как данные распределены вокруг средней. Показатели скошенности (асимметрии) иллюстрируют степень левосторонней асимметрии, т.е. отрицательной, или правосторонней, т.е. положительной, в распределении частот. Показатели эксцесса определяют уровень островершинности или плосковершинности распределения частот.

Момент  $k$ -го порядка относительно исходной величины  $A$  находится как

$$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - A)^k}{n}$$

Если  $A = 0$  и  $k = 1$ , то мы получим среднюю арифметическую. Поэтому средняя арифметическая иногда называется моментом первого порядка относительно нуля. Если же величина  $A$  сама является средней арифметической и  $k=2$ , мы имеем момент второго порядка относительно средней (центральный момент второго порядка), известный как дисперсия, и характеризующий вариацию признака. При  $A$ , равном средней, и  $k = 3$  получаем момент третьего порядка относительно средней (центральный момент третьего порядка), который является мерой скошенности, а если  $k = 4$ , то определяется момент четвертого порядка относительно средней (центральный момент четвертого порядка), измеряющий эксцесс.

# Показатели центра распределения.

Существует несколько показателей "средней" величины, которые особенно интересны в сфере финансов. Это:

- мода;
- медиана;
- средняя арифметическая;
- средняя геометрическая.

- **Мода** - это наиболее часто наблюдаемая величина изучаемой переменной. Для ее иллюстрации рассмотрим следующие данные, которые показывают цену акции, выраженную в рублях, в течение 15-дневного периода:

100, 120, 90, 80, 100, 150, 140, 120, 110,  
100, 120, 120, 100, 120, 110.

Модой, т.е. наиболее часто повторяющимся наблюдением, является величина 120.

- **Медиана** - это значение наблюдения, которое находится в середине ранжированного ряда данных, т.е. наблюдение, занимающее срединное положение.

Медиана для несгруппированных данных. Для определения медианы в случае несгруппированных данных мы сначала должны расположить их в возрастающем порядке. Покажем это на примере, использованном при рассмотрении моды

80, 90, 100, 100, 100, 100, 110, 110, 120, 120, 120, 120, 140, 150.

Так как присутствуют 15 наблюдений, медианой является значение восьмого наблюдения, т.е. величина признака, равная 110.



## ***Средняя арифметическая для несгруппированных данных***

Средние показатели динамики - средний уровень ряда, средние абсолютные изменения и ускорения, средние темпы роста - характеризуют тенденцию. Они необходимы при обобщении характеристик тенденции за длительный период, по различным периодам; они незаменимы при сравнении развития за неодинаковые по длительности отрезки времени и при выборе аналитического выражения тренда.

Средняя арифметическая рассчитывается суммированием всех значений отдельных наблюдений и последующим делением полученной суммы на количество наблюдений. Например, допустим, что мы желаем подсчитать среднюю арифметическую цены какого-либо актива в течение пяти дней. В данный период мы наблюдаем следующие цены

225 225 240 215 230

Найдем среднюю арифметическую, складывая эти пять значений и деля сумму на число наблюдений. В формализованном виде средняя арифметическая выглядит так:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

- ***Средняя геометрическая***

$$\bar{X} = \sqrt[n]{X_1 * X_2 * \dots * X_n} - 1$$

Средняя геометрическая показывает наиболее адекватные результаты, когда подсчитываются "средние" темпы прироста в течение нескольких временных периодов.

# Дисперсия и среднее квадратическое отклонение.

Если средняя арифметическая выбрана как показатель центра распределения, то соответствующими показателями вариации являются дисперсия и среднее квадратическое отклонение. Дисперсия широко применяется в финансовых расчетах как мера риска и неопределенности. Среднее квадратическое отклонение используется как мера изменчивости в ценообразовании, например, опционов.

- Формула для дисперсии:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1}$$

- Среднее квадратическое отклонение:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1}}$$

**Коэффициент вариации.** Среднее квадратическое отклонение выражается в единицах измерения, лежащих в основе расчета. Таким образом, при сравнении степени вариации переменных должны быть учтены различия в величине этих переменных. Для этого нужно рассчитать коэффициент вариации. Он находится как отношение:

$$V = \frac{\sigma}{\bar{X}}$$

## ***Коэффициент асимметрии***

Иногда бывает важно знать, есть ли смещения в рассеянии данных. Индикатор этих смещений - скошенность (асимметрия) данных. В случае положительной асимметрии распределение имеет длинную правую ветвь. Средняя величина дохода больше медианы, которая в свою очередь больше моды. Значение средней больше медианы и моды, потому что на нее повлияли несколько очень больших значений доходов.

Отрицательная асимметрия проявляется в виде более длинной левой ветви, а величина средней меньше медианы и моды. Большинство наблюдений распределения имеют значения больше средней, но величина средней снижается из-за нескольких очень малых наблюдений.

## ***Коэффициент асимметрии***

Показателем асимметрии, который наиболее пригоден для применения в случае сгруппированных данных, является коэффициент асимметрии, основанный на расчете моментов распределения. Он определяется с помощью центрального момента третьего порядка и деления его на куб среднего квадратического отклонения, что можно представить следующей формулой:

$$As = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^3}{\left( \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1}} \right)^3}$$



## **Эксцесс**

Показатели эксцесса описывают пиковость распределения. Распределения, имеющие более выраженный пик, чем у нормального распределения, называются островершинными. Те же распределения, у которых степень вытянутости вдоль оси ординат меньше, чем у нормальной кривой, называются плосковершинными, а распределения, которые похожи на нормальное, - средневершинными.

Островершинные распределения можно увидеть в доходах активов, когда наблюдаются периодические скачки в ценах на эти активы.

# Эксцесс

Коэффициенты эксцесса могут быть определены с помощью центральных моментов распределения. Коэффициент эксцесса находится делением центрального момента четвертого порядка на среднее квадратическое отклонение, возведенное в четвертую степень:

$$Ec = \frac{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^4}{n-1}}{\left( \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1}} \right)^4}$$

Если данные будут нормально распределены, то коэффициент эксцесса равнялся бы 3.

# Показатели статистической связи

Введем понятие ковариации, которая показывает, как две случайные переменные ведут себя по отношению одна к другой:

**1. Ковариация:**

$$\text{cov}(X, Y) = \sigma_{XY} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{n-1}$$

**2. Коэффициент корреляции:**

$$\rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

# **Дисперсионно-ковариационная матрица**

Часто ковариации нескольких переменных (например  $X, Y, Z$ ) изображаются в виде дисперсионно-ковариационной матрицы  $C$ :

$$C = \begin{pmatrix} \text{cov}(X, X) & \text{cov}(X, Y) & \text{cov}(X, Z) \\ \text{cov}(Y, X) & \text{cov}(Y, Y) & \text{cov}(Y, Z) \\ \text{cov}(Z, X) & \text{cov}(Z, Y) & \text{cov}(Z, Z) \end{pmatrix}$$