



# Исследование сердечно-сосудистой системы



# Органы сердечно-сосудистой системы




## Схема исследование органов ССС:

- а) общее исследование;
- б) исследование сердца;
- в) исследование крови, мочи;
- г) электрокардиография;
- д) измерение артериального давления.




# Топография сердца

Сердце расположено в грудной полости и большей своей частью слева от середины грудной клетки




# Топография сердца КРС и МРС

У крупного рогатого скота, овец и коз оно занимает пространство от 3-го до 5-го ребра; основание его находится на высоте середины грудной клетки, верхушка — в нижней части пятого межреберья на 3..5см выше грудной кости, а задняя граница доходит до 5-го ребра.





# Топография сердца лошадей

У лошадей сердце занимает пространство от **3-го до 6-го ребра**, основание находится несколько ниже середины грудной клетки, верхушка — в пятом межреберье на **2 см** выше грудной кости, задняя граница слева доходит до **6-го**, а справа — до **5-го** ребра.





*Рис. 33.* Места наилучшей слышимости (слева и справа) сердечных тонов у лошади:  
1 — левое атриовентрикулярное отверстие; 2 — аортальное отверстие;  
3 — отверстие легочной артерии; 4 — правое атриовентрикулярное отверстие;  
а-б — линии лопаточно-плечевого сустава.

У лошадей при аускультации переднюю конечность целесообразно отвести вперед, что позволяет установить головку фонендоскопа в нужном месте, так как хорошо развитые мышцы лопаточно-плечевого пояса притупляют сердечные звуки.



# Топография сердца у собак

У собак сердце занимает пространство от 3-го до 6-го-7-го ребер, основание находится на середине высоты грудной клетки, задняя граница доходит до 7-го ребра.






# Исследование сердца


Ладонью руки определяют локализацию *сердечного толчка*, его ритмичность, площадь и силу.

## *Аускультация*

Основной, обязательный метод исследования сердца, позволяющий установить *частоту и ритм сердечных сокращений, характер сердечных тонов, наличие или отсутствие шумов*



- Для исследования сердца применяют



**АУСКУЛЬТАЦИЮ**

**ПАЛЬПАЦИЮ СЕРДЕЧНОГО  
ТОЛЧКА**

**ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИ  
Ю**

*Частоту сердечных  
сокращений  
подсчитывают  
за 1 мин.*



# Пальпация области сердца

- Ладонью руки определяют *локализацию* сердечного толчка, *его ритмичность, площадь и силу*.
- Наиболее интенсивно толчок ощущается слева:
  - у крупного рогатого скота — в четвертом межреберье,
  - у лошадей и плотоядных — в пятом межреберье ниже линии лопаточно-плечевого сустава
  - у птиц — с обеих сторон на боковых частях грудной кости ближе к ее переднему краю


При пальпации сердечного толчка можно установить :  
***ослабление, исчезновение, усиление, смещение***  
и другие отклонения от нормы.

Сердечный толчок **ослаблен** при миокардиодистрофии, эмфиземе легких, экссудативном плеврите, перикардите, когда сердце оттесняется от грудной стенки скопившимся экссудатом или расширенным легким.


Сердечный толчок **не ощущается** при тяжелой форме травматического перикардита, коллапсе, агонии

**Усиление** его ощущают при лихорадочных заболеваниях, возбуждении животного

# Внутреннее строение сердца.



Строение сердца в разрезе.




Клапаны сердца.

# Определение ритма сердечных сокращений

Сердце работает строго ритмично.


Сначала сокращаются оба предсердия, затем оба желудочка, после некоторой паузы снова предсердия, а за ними желудочки.

Ритмичная работа сердца обеспечивается его нервно-мышечной проводниковой системой, в которую входит *синусовый узел, атриовентрикулярный узел, пучок Гиса и волокна Пуркинье*



# Проводниковая система сердца

## ПРОВОДЯЩАЯ СИСТЕМА СЕРДЦА




## Проводящая система сердца

**Сино-атриальный (СА узел), предсердный**  
водитель ритма 1 порядка  
(70-80 циклов/мин)

**Атрио-вентрикулярный (АВ-узел)**  
предсердно-желудочковый  
узел Ашоффа-Тавара  
водитель ритма 2 порядка  
40 циклов /мин

**Пучок и ножки Гиса, волокна Пуркинье**  
водитель ритма 3 порядка  
20-30 циклов /мин



# **Синусовая тахикардия - учащение сердечных сокращений.** Связана:


**связана с повышением возбудимости синусового узла**

**симпатической нервной системы под влиянием биологически активных веществ**

**при высокой температуре окружающей среды**


**при кислородном голодании**

**при многих болезнях и патологических состояниях**





**Синусовая брадикардия - уряженные сердечных сокращений.** Связана:



# *Экстрасистолическая аритмия — преждевременное сокращение всего сердца или отдельных его частей на фоне нормального сердечного ритма*


Она объясняется появлением **добавочного очага** патологического возбуждения в каком-либо участке проводниковой системы сердца.

Клинически проявляется:

1. Преждевременным сокращением сердца перебомах.
2. Усилением первого тона.
3. Удлинением паузы между экстрасистолическими и последующими нормальными сокращениями.


Встречается:

- при дистрофии миокарда;
- при воспалении миокарда;
- при интоксикациях организма;
- гормональных расстройствах.



*Дыхательная аритмия* появляется в результате нарушения последовательности выработки импульсов возбуждения при фазе вдоха и выдоха.

Как норма наблюдают у собак, лисиц, песцов.



# Сердечные блокады

- При задержке импульсов возбуждения в синусовом узле появляется *синоаурикулярная блокада*;
- При нарушении распространения возбуждения по миокарду предсердий — *внутри предсердная блокада*;
- При нарушениях проведения импульса от предсердий к желудочкам — *атриовентрикулярная блокада*;
- При нарушениях проведения импульса по пучку Гиса и его разветвлениям — *внутрижелудочковая блокада сердца*.



Сердечные блокады **клинически проявляются:**

- преждевременным выпадением сердечного сокращения и пульсового удара;
- замедлением ритма желудочков;
- остановкой сердца.


*Их дифференцировку проводят методом электрокардиографии.*

# Тоны сердца

**Звуки**, возникающие во время работы сердца, называют **сердечными тонами**.


У здоровых животных их два:

- Первый тон систолический** — более продолжительный, низкий, постепенно затухающий — возникает при захлопывании **двухстворчатых и трехстворчатых клапанов**.
- Второй тон диастолический** — более короткий, высокий, резко обрывающийся — **кровь выходит из желудочков и захлопываются полулунные клапана**.



A. Атриовентрикулярные клапаны закрываются  
C. Желудочки сокращаются  
B. Аортальный и легочный клапаны открываются

I тон сердца



D. Аортальный и легочный клапаны закрываются  
F. Желудочки расслабляются  
E. Атриовентрикулярные клапаны открываются

II тон сердца


# Тоны сердца

Первый и второй тоны разделены *короткой паузой*, а второй и первый - *длинной*.


Во время систолы желудочков сердце уменьшается в объёме, его верхушка

напрягается и ударяется о грудную клетку – такое явление называется *сердечным*

*толчком*.




# Механизм образования I тона



**Первый тон** складывается из звуков, возникающих в результате колебаний:

1. Створок двухстворчатого и трехстворчатого клапанов (**клапанный компонент**);
2. Миокарда желудочков и предсердий (**мышечный компонент**);
3. Начальных отрезков аорты и легочной артерии (**сосудистый компонент**).

# Механизм образования II тона




***Второй тон*** образуется:

1. От колебаний полулунных створок клапанов аорты и легочной артерии во время диастолы (***клапанный компонент***).
2. От колебаний створок начальных отделов этих сосудов (***сосудистый компонент***).




При характеристике тонов устанавливают их *звучность, ослабление или усиление, раздвоение, расщепление.*

### Расщепление и раздвоение I тона



3. Значительное ослабление сократительной функции одного из желудочков
4. Разное по объему диастолическое наполнение желудочков

### Расщепление и раздвоение II тона



#### Механизм:

*неодновременное закрытие полулунных клапанов:*

- легочная гипертензия
- компенсаторная гипертрофия миокарда

# *Звучность сердечных тонов*

**Ослабление сердечных тонов** отмечают при:

- ожирении;
- чрезмерном развитии мышц грудной клетки;
- эмфиземе легких;
- накоплении жидкости в плевральной полости;
- водянке сердечной сорочки.

**Увеличение звучности** отмечают:


- у животных с узкой грудной клеткой;
- плохо упитанных.

**Ослабление обоих тонов** наблюдают при:

- снижении сократительной способности сердечной мышцы при ее воспалении или дистрофии.

**Усиление обоих тонов** наблюдают:

- при физическом напряжении;
- стрессе и раздражении симпатической нервной системы.



# *Звучность сердечных тонов*

**Первый тон ослаблен при:**

- недостаточности двустворчатого и трехстворчатого клапанов;
- сужении устья аорты;
- диффузных поражениях миокарда;

**Первый тон усилен:**

- при сужении левого предсердно-желудочкового отверстия;

**Второй тон ослаблен при**


- недостаточности аортального клапана;
- снижении артериального давления;

**Второй тон усилен**





- при повышении артериального давления,
- застое крови в малом круге кровообращения (например, при пороках двухстворчатого клапана, эмфиземе легких)

# Шумы сердца

Сердечными шумами называют **звуковые явления**, напоминающие *дуновение, шипение, шелест* и другие звуки, но отличающиеся от тонов сердца.



- **Органические** шумы возникают из-за **анатомических изменений в строении клапанов сердца** и сопровождают его пороки. Они возникают при прохождении крови по суженному или резко расширенному руслу, в результате чего создаются вихревые движения.
- **Функциональные шумы** обусловлены **нарушением функции неизмененных клапанов** при увеличении скорости кровотока, например, при лихорадке, нервном возбуждении, а также при уменьшении вязкости крови.



- **Интракардиальные шумы**, прослушиваемые в период систолы, называют систолическими, а диастолы — диастолическими.

***Систолические шумы*** бывают при:

- недостаточности митрального или трехстворчатого клапана, когда при систоле желудочков кровь попадает не только в аорту и легочную артерию, но и назад в предсердие через не полностью прикрытое отверстие.
- при стенозе устья аорты или легочной артерии и обусловлены вихревыми движениями крови при прохождении ее через суженное отверстие.

*Систолические шумы прослушиваются вместе с первым тоном сердца во время короткой паузы и совпадают с сердечным толчком и пульсом.*

***Диастолические шумы*** наблюдают при:

- сужении левого или правого атриовентрикулярного отверстия, когда при *диастоле* на пути кровотока из предсердий в желудочки встречая на пути кровотока из предсердий в желудочки встречается дополнительное препятствие.
- при недостаточности клапанов аорты или легочной артерии за счет обратного кровотока из сосудов в желудочки через не полностью закрытые клапана.

*Диастолические шумы прослушиваются после второго тона сердца во время длительной паузы сердца.*

# Экстракардиальные шумы

*Шум трения перикарда* обусловлен трением пораженных висцерального и париентерального листков перикарда; напоминает хруст снега, шелест бумаги, царапанье.

- *Шум плеска* возникает при скапливании большого количества жидкости в околосердечной сумке.


*Экстракардиальные шумы трения и плеска в отличие от интракардиальных не совпадают с тонами сердца, слышны обычно в конце систолы и в начале диастолы, имеют характерные звуки, отличные от сердечных тонов.*

- *Плевроперикардальные шумы* обусловлены трением воспаленных плевральных листков, непосредственно прилегающих к сердцу, синхронно совпадают с деятельностью сердца и фазами дыхания, усиливаясь при вдохе и ослабевая при выдохе.

*Шумы трения перикарда, шумы плеска и плевроперикардальные шумы часто отмечают при травматическом перикардите, являясь наиболее характерным признаком этого заболевания.*

*Установление шумов сердца, их дифференциация являются важнейшим звеном в диагностике сердечных заболеваний.*

## Строение сердца



Особенной толщиной отличается мышечная стенка левого желудочка, который, сокращаясь, проталкивает кровь по сосудам большого круга кровообращения. Предсердия и желудочки соединяются между собой отверстиями.



# ПАТОЛОГИИ СЕРДЦА

## Гипертрофическая кардиомиопатия




## Нормальное сердце




## Аномалия Эбштейна




### Здоровое сердце




### Тетрада Фалло



### Атризия трёхстворчатого клапана




okardio.com




# Клапанные пороки сердца


Митральный стеноз: в преобладающем большинстве случаев (> 90%) приобретенный ревматический порок сердца с обструкцией притока крови в левый желудочек на уровне митрального клапана.




# Нормальное сердце




# Тетрада Фалло




## Виды кардиомиопатий





Здоровое сердце



Дилатационная



Гипертрофическая



Рестриктивная

okardio.com

# Исследование кровеносных сосудов


Кровеносные сосуды *осматривают, пальпируют, определяют их кровенаполнение.*

Во время осмотра обращают внимание *на степень их наполнения, пульсацию.*



Переполнение вен свидетельствует о застойных явлениях, сердечной недостаточности.

При пальпации сосудов - *исследуют пульс.*


*Артериальный пульс* — ритмическое расширение и спадание сосудов, обусловленное сокращением сердца, исследуют на поверхностно лежащих артериях.



# Кровеносные сосуды



# кровеносные сосуды



внутренний слой

мышечный слой

внешний слой

артерия

внутренний слой

мышечный слой

внешний слой

клапан

капилляры

вена


артериолы  
(тонкие артерии)

венулы  
(тонкие вены)




# Arteries of the Ox


## Plate III



**Fig 2 - Arteries of the head**  
 1. Common carotid artery  
 2. Ophthalmic artery  
 3. External maxillary (superficial) artery  
 4. Lingual artery  
 5. External maxillary artery  
 6. Superficial temporal artery  
 7. External maxillary artery  
 8. External maxillary artery  
 9. External maxillary artery  
 10. External maxillary artery




**Fig 3 - Heart and blood vessels (left view)**  
 1. Left ventricle of heart  
 2. Aorta (brachiocephalic)  
 3. Common brachiocephalic trunk  
 4. Pulmonary trunk  
 5. Pulmonary artery  
 6. Right ventricle  
 7. Left atrium  
 8. Right atrium  
 9. Right ventricle  
 10. Left ventricle



**Fig 1**



**Fig 1 - Blood vessels of the ox**  
 1. Head  
 2. Neck  
 3. Common brachiocephalic trunk  
 4. Subclavian artery  
 5. Common carotid artery  
 6. External maxillary artery  
 7. Femoral artery  
 8. External maxillary artery  
 9. Celiac artery  
 10. Celiac artery (left) accessory artery  
 11. External iliac artery  
 12. Internal iliac (hypogastric) artery  
 13. Saphenous artery  
 14. Tibial artery

**Fig 1 - Lymph glands indicated by dark spots**  
 a. Parotid gland  
 b. Axillary  
 c. Mesenteric gland  
 d. Mesenteric gland  
 e. Mesenteric gland  
 f. Mesenteric gland  
 g. Mesenteric gland  
 h. Mesenteric gland  
 i. Mesenteric gland  
 j. Mesenteric gland  
 k. Mesenteric gland  
 l. Mesenteric gland  
 m. Mesenteric gland  
 n. Mesenteric gland  
 o. Mesenteric gland  
 p. Mesenteric gland  
 q. Mesenteric gland  
 r. Mesenteric gland



**Fig 5A - Gastric arteries (right view)**  
 1. Esophagus  
 2. Stomach  
 3. Duodenum  
 4. Spleen  
 5. Abomasum  
 6. Celiac artery  
 7. Lymphatics

**Fig 5B - Gastric arteries (left view)**  
 1. Esophagus  
 2. Stomach  
 3. Duodenum



**Fig 4 - Mesenteric artery and lymph glands**  
 1. Anterior jejunal mesenteric artery  
 2. Small intestine  
 3. Cecum  
 4. Colon  
 5. Terminal pancreatic colon  
 a. Mesenteric lymph glands of small intestine  
 b. Mesenteric lymph glands of colon

**Fig 6A - Arteries of distal right fore limb (anterior view)**  
 1. Axillary artery  
 2. Brachial artery  
 3. Radial artery  
 4. Ulnar artery  
 5. Carpal artery  
 6. Metacarpal artery  
 7. Digital artery

**Fig 6B - Arteries of distal right fore limb (posterior view)**  
 1. Axillary artery  
 2. Brachial artery  
 3. Radial artery  
 4. Ulnar artery  
 5. Carpal artery  
 6. Metacarpal artery  
 7. Digital artery



**Fig 7A - Arteries of distal right hind limb (anterior view)**  
 1. Axillary artery  
 2. Brachial artery  
 3. Radial artery  
 4. Ulnar artery  
 5. Carpal artery  
 6. Metacarpal artery  
 7. Digital artery


**Fig 7B - Arteries of distal right hind limb (posterior view)**  
 1. Axillary artery  
 2. Brachial artery  
 3. Radial artery  
 4. Ulnar artery  
 5. Carpal artery  
 6. Metacarpal artery  
 7. Digital artery



При исследовании **артериального пульса** определяют:

- 1. частоту;**
- 2. ритм;**
- 3. напряжение артериальной стенки;**
- 4. степень наполнения сосуда;**
- 5. величину и форму пульсовой волны.**

Частоту артериального пульса подсчитывают за 1 мин. У здоровых животных (норма) частота пульса соответствует количеству сердечных сокращений (см. табл. 2)



*Таблица 2*

**Количество ударов пульса у здоровых животных в минуту**


Вид животного	Кол-во ударов в мин	Вид животного	Кол-во ударов в мин
Крупный рогатый скот	50–80	Кошка	110–130
Свинья	60–90	Кролик	120–200
Овца и коза	70–80	Серебристо-черная лисица	80–110
Лошадь	24–42	Песец	90–130
Верблюд	32–52	Норка	90–180
Олень	36–48	Птица	150–200
Собака	70–120		

У здоровых животных **пульс ритмичный, умеренного наполнения и напряжения.**


Изменение ритма пульса свойственно различным **аритмиям**

Напряженный и жесткий пульс отмечают при **повышении артериального давления, лихорадке, отравлении.**

Мягкий пульс отмечают при **падении артериального давления, слабости сердца.** При слабости сердца, кровопотере наполнение сосудов понижается и пульс становится пустым.



## Пульс различают





**Венным пульсом** называют колебания стенок вен, расположенных близко к сердцу, из-за задержки крови в венах во время систолы предсердий и желудочков сердца.



# Инструментальные методы исследования

**Электрокардиография** — метод графической регистрации биотоков сердца.



Биотоки (токи действия) в сердце возникают при прохождении волны возбуждения, во время которой меняются физико-химические свойства клеточных мембран, ионный состав межклеточной и внутриклеточной жидкости, что сопровождается появлением электрического тока.



## *Измерение артериального давления*

Величина давления в артериальной системе ритмически колеблется, достигая наиболее высокого уровня при систоле и снижаясь при диастоле.

Величина артериального давления **пропорциональна объему крови, выбрасываемому сердцем в аорту, и периферическому сопротивлению**; ее выражают в миллиметрах ртутного столба (**мм рт. ст.**)




# Показатели измерения артериального давления


20. Показатели кровяного давления в периферических артериях животных

Животные	Систолическое		Диастолическое	
	кПа	мм рт. ст.	кПа	мм рт. ст.
Лошади	17 (16—23)	130 (110—160)	10 (6—16)	75 (45—120)
Крупный рогатый скот	17 (16—23)	125 (110—150)	11 (6—15)	70 (45—110)
Овцы	18 (15—19)	135 (110—140)	10 (9—14)	75 (65—105)
Козы	17 (15—19)	130 (110—140)	10 (9—13)	75 (65—100)
Свиньи	18 (16—21)	135 (120—160)	10 (9—15)	75 (65—110)
Куры	21 (17—27)	160 (130—200)	15 (13—20)	105 (100—130)
Собаки	16 (14—20)	120 (105—140)	11 (6—13)	80 (45—100)

Вид животного	Артериальное давление крови, мм рт. ст.			Место исследования	Венозное давление крови, мм вод. ст.	Место исследования
	максимальное (АКД <sub>max</sub> )	минимальное (АКД <sub>min</sub> )	пульсовое (систолическое)			
Лошадь	110—120	35—50	65—70	Хвостовая артерия	80—130	Яремная вена
Крупный рогатый скот	110—140	30—50	90	То же	80—130	То же
Мелкий рогатый скот	100—120	50—65	50—55	Бедренная артерия	80—115	»
Верблюды	130—155	50—75	80	Хвостовая артерия	220—280	»
Свинья	135—155	45—55	90—100	То же	90—110	Яремная вена
Собака	120—140	30—40	90—100	Плечевая артерия	—	—
Осел	110—120	30—45	55—60	Хвостовая артерия	—	—
Лисица серебристо-черная	100—110	30—45	65—70	Плечевая артерия	60—110	—



# ЭХО сердца





# Лабораторные методы исследования


Информативными показателями крови являются *скорость оседания эритроцитов (СОЭ), активность аминотрансфераз, содержание холестерина, липопротеидов.*

Повышение СОЭ отмечают при *миокардите, перикардите, эндокардите.*

Повышение активности аминотрансфераз — при *инфаркте миокарда, травматическом перикардите.*

Повышение холестерина и липопротеидов — при *атеросклерозе сосудов.*

При болезнях сердца нередко обнаруживают *белок в моче.*



**Спасибо за внимание!**

